

Konfiguration des Intensivcockpits vornehmen

Das Intensivcockpit dient der Pflegedokumentation von intensivpflegerisch versorgten Klienten. Sie haben die Möglichkeit, dieses nach Ihren Bedürfnissen zu konfigurieren.


Sie können entweder eine allgemeine Grundeinstellung für alle intensivpflegerisch versorgten Klienten hinterlegen oder das Intensivcockpit individuell für jeden Klienten aus der Intensivpflege anpassen. Lesen Sie gern hierzu mehr in diesem Artikel:

Verwandte Artikel

- [Pflichtdokumentation beim Klienten](#)
- [Stammdatensupdate](#)
- [Klienten anlegen](#)
- [Klienten exportieren und importieren](#)
- [Konfiguration des Intensivcockpits vornehmen](#)
- [Angebot erstellen](#)
- [Versichertennummer / Versichertenstatus fehlt](#)
- [Leistungsansprüche gemäß IPRg abbilden](#)


Grundlegende Einstellungen für das Intensivcockpit konfigurieren

1. Öffnen Sie den Menüpunkt *Einstellungen / Dokumentation / Intensivcockpit*.
2. Auf der linken Seite finden Sie die Gruppen und die dazugehörigen Gruppendetails.
3. Sie wählen nun auf der linken Seite aus, welche Parameter Sie in Ihrem Intensivcockpit benötigen und wählen die Schaltfläche "Hinzufügen".



Konfiguration des Intensivcockpits hinterlegen

4. Unter "Konfiguration" finden Sie die bereits hinterlegten Parameter.
5. Per Doppelklick auf eines der Parameter öffnet sich die "Detailkonfiguration", welche Sie nun gern bearbeiten können.



Beispiel: Detailkonfiguration für Atemminutenvolumen anpassen

6. Mit den Pfeilen in der rechten oberen Ecke lässt sich die Reihenfolge, in der die Parameter dann im Intensivcockpit aufgeführt werden, verändern.

Intensivcockpit pro Klient konfigurieren

Unter dem Punkt "Konfiguration für das Intensivcockpit" können Sie die Grundeinstellungen noch individuell für den jeweiligen Klienten anpassen.

Abweichende Konfiguration des Intensivcockpits für den Klienten.



Bitte beachten Sie, dass Ihnen im Intensivcockpit nur Klienten angezeigt werden, bei denen Sie im Menüpunkt *Stammdaten / Klienten* in der Registerkarte "Detaildaten" den Haken "Intensivpflege" gesetzt haben.

Anpassen der auswählbaren Vorgaben


1. Öffnen Sie bitte die "Einheiten für Vitalwerte" über den Menüpunkt *Einstellungen / Dokumentation*.
2. Hier können Sie die vorhandenen Vitalwerte anpassen oder neu konfigurieren.

Vitalwerte für die Intensivpflege anpassen

3. Sollte hier bereits ein Vitalwert hinterlegt sein, der nicht in der Konfiguration des Intensivcockpit angezeigt wird, setzen Sie bitte den Haken "Intensivpflege". Nur die Vitalwerte, bei denen dieser Haken gesetzt ist, werden im Intensivcockpit zur Auswahl angezeigt.

Verbände, Sekretolyse, Katheter als Vorgabewerte anpassen

1. Öffnen Sie den Menüpunkt *Einstellungen / Vorgaben / Vorgabewerte*.
2. Sie finden alle drei Gruppen unter Intensiv-Verbände / -Sekretmanagement / -Katheter.
3. Wählen Sie eine Gruppe aus der Vorgabeliste aus.



Beispiel: Vorgabewerte für Intensiv-Verbände anpassen

4. In der mittleren Spalte sehen Sie, welche Vorgabewerte bereits zur Verfügung stehen. Diese können entweder verändert werden oder es können neue Vorgabewerte für die entsprechende Gruppe hinzugefügt werden.
5. Sobald Sie die Einstellung gesichert haben, erscheinen die hinterlegten Vorgabewerte unter der entsprechenden Gruppe in der Konfiguration des Intensivcockpits.